

JULIE HOOVER



COLLINS

Классический пуловер с овальным вырезом горловины

Приятный пуловер классического фасона вяжется спицами снизу вверх отдельными деталями.

Julie Hoover относится к тем дизайнерам, которые очень чутко чувствуют детали, а это одно из самых главных условий, чтобы вещь была актуальна не один сезон.

Новый пуловер Collins смело можно отнести к стилю «old money», а для этого стиля характерны сдержанность, комфорт и элегантность.

У пуловера втачной рукав, что полностью соответствует последним тенденциям, женственный овальный вырез, горловина обработана полоской лицевой глади, которая не так резка как любая резинка, а мягко слегка закручивается.

Пуловер вяжется отдельными деталями, которые затем сшиваются, это позволит структурировать изделие и с ним не произойдет никаких изменений даже при частом ношении и частых стирках.

Воротничок вяжется по кругу по поднятым петлям.

Круговые спицы используются из-за большого количества петель.

Кромочная указана { в фигурных скобках} и выполняется платочной вязкой с каждого края деталей, кроме края горловины, где кромочная снимается.

Для лучшего результата используйте Бесступенчатое закрытие.

Размеры:

Финальные измерения бюста: 39¼ (43, 47¼, 51, 55¼, 59, 63¼, 67, 71¼)" / 99.5 (109, 120, 129.5, 140.5, 150, 160.5, 170, 181) см.

Для бюста: 30-32 (34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64)".

Рекомендуется припуск на свободу облегания: 7-9¼" / 17,5 – 24 см.

Продемонстрирован свитер размера 43" / 109 см с припуском +9" / +23 см.

1дюйм (") = 2,5 см.

Обратите внимание, припуск на свободу облегания уже не такой драматичный как был еще недавно, но все же свободная посадка сохраняется. Если еще пару лет назад на подиумах более облегающие силуэты были редкостью, то сейчас это становится устойчивой тенденцией. Конечно, в один день это не

происходит, оверсайзы мы еще сможем носить, но надо готовиться к новым фасонам.

Уровень сложности: 3 из 5.

Материалы:

Пряжа: Julie Hoover Studio Blend No. 1 (50% беби кашемир, 50% беби як; 137 м/ 150 ярд/ 50 гр) - 8 (9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15) мотков цвета Cadet или 1047 (1143, 1253, 1344, 1486, 1605, 1733, 1870, 2053) метров.

Спицы:

А - круговые 3,75 мм длиной 40 см и 60 см,
В - круговые 3,5 мм длиной 40 см и 60 см или на 1 размер меньше спиц А.

Маркеры петель, держатели петель, игла для трикотажа.

Плотность: 22 п. х 31 ряд = 10 см лицевой глади, измеряя после блокировки.

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ Мн - маркер с порядковым номером/ маркер начала ряда

пМ/ сМ – поместить/ перенять маркер

ссл/ сси – снять по одной 2 п. как лицевые, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать лицевой/ изнаночной вместе за задние стенки.

ПпЛ - прибавка с подъемом и наклоном влево: ввести левую спицу в петлю на ряд ниже последней провязанной петли, поднять её на левую спицу и провязать лицевой за заднюю стенку.

ПпП - прибавка с подъемом и наклоном вправо: ввести правую спицу в петлю на ряд ниже следующей петли, поместить её на левую спицу и провязать её лицевой за переднюю стенку.

Cabled Cast On

Введите правую спицу между первой и второй петлей на левой спице, оберните нить вокруг правой спицы, как для лицевой петли, и протяните ее, поместите эту новую петлю на левую спицу, не перекручивая петлю.

Purl Cabled Cast On

За левой спицей введите правую спицу между первой и второй петлей на левой спице, оберните

нить вокруг правой спицы, как для изнаночной петли, и протяните ее, поместите эту новую петлю на левую спицу, не перекручивая петлю.

Бесступенчатое закрытие - Sloped bind-Off.

Эта техника используется при формировании проймы, плеча и оката рукава.

1. Выполнить начальное закрытие петель ряда по краю изделия как обычно.

2. Один ряд перед следующим рядом закрытия петель вязать до последней петли, повернуть работу (1пет от предыдущего ряда осталась не провязанной на правой спице).

3. Снять первую петлю на левой спице как изнаночную, накинуть не провязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первая петля закрыта).

Закрывать все остальные петли как обычно.

Инструкции

Спинка

Спицы В/ 60 см, свободно набрать 114 (124, 136, 146, 158, 168, 180, 190, 202) п. следующим методом:

Сделать слепой узел, ввести правую спицу в узел как для изн п. и вытянуть изн петлю. Поместить новую п. на левую спицу. *набрать 1 п. методом Cabled Cast On, набрать 1 п. методом Purl Cabled Cast On; повторять от * до указанного числа п. Снять последнюю п. как изн на правую спицу, перенести нить между спиц за работу, вернуть последнюю п. на левую спицу и туго потянуть нить, не соединять в кург.

Резинка

След.ряд (ИС):{1лиц}, *1лиц, 1изн; повторять от * до послед.п., {1лиц}.

След.ряд (ЛС): {1лиц}, *1лиц, 1изн; повторять от * до послед.п., {1лиц}.

Продолжать как установлено пока деталь не составит 3" / 7.5 см от наборного края, закончить на ИС.

Основное полотно

Спицы А/ 60 см.

След.ряд (ЛС): {1лиц}, лицевые до послед.п., {1лиц}.

След.ряд (ИС): {1лиц}, изнаночные до послед.п., {1лиц}

Вязать прямо как установлено 14 (14, 14, 16, 16, 16, 18, 18, 18) рядов.

Формирования

Ряд с боковыми уб.(ЛС): {1лиц}, 2лиц, 2вм лиц, лицевые до последних 5 п., ссл, 2лиц, {1лиц}. (2 п. убавили)

Повторить Ряд с боковыми уб. в каждом 38 ряду 1 раз(а) еще.

[110 (120, 132, 142, 154, 164, 176, 186, 198) п. на спице]

Вязать 35 (35, 37, 37, 39, 39, 40, 40, 42) рядов прямо, или пока деталь не составит 37 (37, 37.5, 38.5, 39.5, 39.5, 40, 40, 40.5) см от наборного края, закончить на ИС.

Проймы

Закреть 6 (6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14) п. в начале след. 2 рядов. [98 (108, 116, 126, 134, 144, 152, 162, 170) п. осталось]

Ряд с 2 уб. проймы (ЛС): {1лиц}, 2лиц, 2вм лиц дважды, лицевые до последних 7 п., ссл дважды, 2лиц, {1лиц}. (4 п. убавили)

Возобновить платочные кромочные, повторить этот ряд в каждом ряду на ЛС 1 (2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раз(а) еще.

[90 (96, 104, 110, 118, 128, 132, 142, 150) п. осталось]

Вязать 1 ряд на ИС.**

Ряд с уб. проймы (ЛС): {1лиц}, 2лиц, 2вм лиц, лицевые до последних 5 п., ссл, 2лиц, {1лиц}. (2 п. убавили)

Повторить этот ряд в каждом ряду на ЛС 2 (3, 5, 6, 8, 11, 11, 14, 15) раз(а) еще, затем в каждом 4 ряду 4 раза,

[76 (80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 110) п. осталось]

Вязать прямо 37 (37, 37, 35, 37, 37, 37, 37, 43) рядов, или пока пройма не составит 21 (22, 23.5, 24, 26, 28, 28.5, 31, 33.5) см, закончить на ИС.

Формирование плеч и горловины

Используйте Бесступенчатое закрытие

Закреть 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7) п. в начале следующих 4 рядов. [60 (64, 64, 68, 72, 72, 76, 80, 82) п. осталось]

След.ряд (ЛС): закрыть 3 (4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6) п., 15 (16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21) лиц (включая послед.п. от закрытых) перенести их на держатель, закрыть след. 24 (24, 24, 26, 26, 26, 26,

28, 28) п. горловины, лицевые до послед.п., {1лиц}.

[18 (20, 20, 21, 23, 23, 25, 26, 27) п. для левого плеча]

Левое плечо.

В начале ряда на ИС закрыть у края плеча 3 (4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6) п. 2 раза, и **ОДНОВРЕМЕННО** в начале рядов на ЛС у горловины закрыть 5п. один раз, затем 3п. один раз.

[4 (4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7) stitches remain]

Закрывать оставшиеся п. на ИС.

Правое плечо.

С ИС вернуть 15 (16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21) п. на спицу и присоединить нить.

В начале рядов на ИС закрыть у горловины 5 п. один раз, затем 3п. один раз, **ОДНОВРЕМЕННО** в начале рядов на ЛС закрыть для плеча 3 (4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6) п. 1 (2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1) раз, затем 4 (0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 7) п. 1 (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1) раз.

Перед

Вязать как Спинку до **.

Проймы

Ряд с уб. проймы (ЛС): {1лиц}, 2лиц, 2вм лиц, лицевые до последних 5 п., ссл, 2лиц, {1лиц}. (2 п. убавили)

Повторить Ряд с уб. проймы в каждом ряду на ЛС 2 (3, 5, 6, 8, 11, 11, 14, 15) раз(а) еще, затем в каждом 4 ряду 4 раз(а).

ОДНОВРЕМЕННО, когда пройма составит 7.5 (9, 10, 10, 12, 14, 14.5, 16.5, 18.5) см (24 (28, 32, 32, 36, 42, 44, 50, 56) рядов), начать формирование горловины и плеч.

Формирование горловины и плеч

Сначала прочтите раздел, формирования происходят одновременно.

Ряд с разделением (ЛС): {1лиц}, 34 (36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49)лиц, затем перенести эти 35 (37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50) п. на держатель, закрыть 8 (8, 8, 10, 10, 10, 10, 12, 12) п., лицевые до послед.п., {1лиц}.

[35 (37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50) п. для правого плеча]

Правая сторона

У горловины кромочные снимать.

Вязать 1 ряд на ИС прямо: {1лиц}, изнаночные до конца.

Ряд с двойными уб. (ЛС): {снять 1п. как лиц с пряжей за работой}, 2лиц, [2вм лиц] дважды, как установлено до послед.п., {1лиц}. (2 п. горловины убавили)

Повторить этот ряд в каждом лиц ряду 2 раз(а) еще.

[28 (30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 43) п. осталось]

Вязать 1 ряд на ИС прямо.

Ряд с уб. горловины (ЛС): {снять 1п. как лиц с пряжей за работой}, 2лиц, 2вм лиц, как установлено до послед.п., {1лиц}. (1 п. убавили)

Повторить этот ряд в каждом ряду на ЛС 3 раз(а) еще, затем в каждом 4 ряду 4 раз(а), затем в каждом 6 ряду 2 раз(а).

ОДНОВРЕМЕННО, когда пройма составит 21 (22, 23.5, 24, 26, 28, 28.5, 31, 33.5) см (38 (38, 38, 36, 38, 38, 38, 38, 44) рядов после убавлений проймы), в начале рядов на ИС, закрыть у края плеча 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7) п. 2 (5, 2, 2, 5, 2, 4, 5, 2) раз(а), затем 3 (0, 4, 4, 0, 5, 6, 0, 6) п. 2 (0, 3, 2, 0, 3, 0, 0, 2) раз(а), затем 4 (0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 7) п. 1 (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1) раза.

[нет п.]

Левая сторона

У горловины петли снимать.

С ИС вернуть на спицу 35 (37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50) п. и присоединить нить у горловины.

След.ряд.(ИС): {снять 1п. как изн с пряжей перед работой}, изнаночные до послед.п., {1лиц}.

Ряд с 2уб. горловины (ЛС): {1лиц}, вязать до последних 7 п., [ссл] дважды, 3лиц. (2 п. горловины убавили)

Повторить этот ряд в каждом ряду на ЛС 2 раз(а) еще.

[28 (30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 43) п. осталось]

Вязать 1 ряд на ИС прямо.

Ряд с уб. горловины (ЛС): {1лиц}, вязать до последних 5 п., ссл, 3лиц. (1 п. горловины убавили)

Повторить этот ряд в каждом ряду на ЛС 3 раз(а) еще, затем в каждом 4 ряду 4 раз(а), затем в каждом 6 ряду 2 раз(а).

ОДНОВРЕМЕННО, когда пройма составит 21 (22, 23.5, 24, 26, 28, 28.5, 31, 33.5) см (37 (37, 37, 35, 37, 37, 37, 37, 43) рядов после завершения убавлений проймы), в начале рядов

на ЛС, закрыть у края плеча 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7) п. 2 (5, 2, 2, 5, 2, 4, 5, 2) раз(а), затем 3 (0, 4, 4, 0, 5, 6, 0, 6) п. 2 (0, 3, 2, 0, 3, 0, 0, 2) раз(а), затем 4 (0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 7) п. 1 (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1) раза.

Рукава

Спицы В/ 60 см, свободно набрать 56 (60, 60, 60, 64, 64, 64, 68, 72) п. как описано для Спинки.

Резинка

След.ряд (ИС):{1лиц}, *1лиц, 1изн; повторять от * до послед.п., {1лиц}.

След.ряд (ЛС): {1лиц}, *1лиц, 1изн; повторять от * до послед.п., 1лиц.

Вязать прямо как установлено пока деталь не составит 3" / 7.5 см от наборного края, закончить на ИС.

Основное полотно

Спицы А/ 60 см.

След.ряд (ЛС): {1лиц}, лицевые до послед.п., {1лиц}.

След.ряд (ИС):{1лиц}, изнаночные до послед.п., {1лиц}.

Ряд с приб. (ЛС): {1лиц}, 2лиц, ПпП, лицевые до последних 4 п., ПпЛ, 2лиц, {1лиц}. (2 п. прибавили)

Повторить Ряд с приб. в каждом 10-м (10-м, 8-м, 8-м, 8-м, 6-м, 6-м, 6-м, 6-м) ряду 6 (6, 12, 6, 8, 16, 12, 10, 10) раз(а) еще, затем в каждом 8-м (8-м, 6-м, 6-м, 6-м, 4-м, 4-м, 4-м, 4-м) ряду 4 (4, 0, 8, 6, 1, 8, 11, 12) раз. [78 (82, 86, 90, 94, 100, 106, 112, 118) п. на спице]

Вязать 7 рядов прямо, или пока деталь не составит 41.5 (41.5, 42.5, 42.5, 44, 44, 45, 45, 46.5) см от наборного края, закончить на ИС.

Окат

Закрывать 6 (6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14) п. в начале след. 2 рядов. [66 (70, 70, 74, 74, 80, 82, 88, 90) п. осталось]

Ряд с 2уб. (ЛС): {1лиц}, 2лиц, 2вм лиц дважды, лицевые до последних 7 п., ссл дважды, 2лиц, {1лиц}. (4 п. убавили)

Повторить Ряд с уб. в каждом лиц ряду 1 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1) раз(а) еще.

[58 (58, 58, 62, 62, 68, 70, 76, 82) п. осталось]

Вязать 1 ряд на ИС прямо.

Ряд с уб. (ЛС): {1лиц}, 2лиц, 2вм лиц, лицевые до последних 5 п., ссл, 2лиц, {1лиц}. (2 п. убавили)

Повторить Ряд с уб. в каждом лиц ряду 6 (5, 4, 6, 4, 5, 6, 6, 7) раз еще, затем в каждом 4 ряду 4 (5, 7, 6, 9, 9, 9, 10, 12) раз, затем в каждом лиц ряду 7 (7, 6, 7, 5, 7, 7, 8, 8) раз.

[22 (22, 22, 22, 24, 24, 24, 26, 26) п. осталось]

Вязать 1 ряд на ИС прямо.

Закрывать 2п. в начале след. 4 рядов.

[14 (14, 14, 14, 16, 16, 16, 18, 18) п. осталось]

Закрывать лицевыми все петли на ЛС.

Завершение

Опустить детали на 45 мин в теплую воду с моющим средством с нейтральным рН. Не трите, не выжимайте и не скручивайте детали. Хорошо прополощите в теплой воде. Удерживая детали, аккуратно удалите лишнюю воду, затем разложите их между двумя толстыми полотенцами.

Блокируйте детали в соответствии с измерениями на схеме (для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется использовать блокировочные струны и Т-образные булавки). Дайте деталям хорошо высохнуть.

Сборка

Выполнить плечевые швы невидимым швом.

Вшить окат рукава в пройму комбинацией невидимого шва и матрасным швом по вертикальным краям. Сшить боковые швы и швы рукавов матрасным швом.

Воротник

Спицы А / 40 см, с ЛС, начав у правого плеча, поднять лицевыми 42 (42, 42, 44, 44, 44, 44, 46, 46) п. по горловине спинки и 90 (90, 90, 96, 96, 96, 96, 98, 102) п. по горловине переда. [132 (132, 132, 140, 140, 140, 140, 144, 148) п. на спице] Соединить в круг, пМн.

Прим: количество петель, которые вы поднимаете, может незначительно отличаться.

Вязать 6 кр.рядов лицевой гладью.

Отрезать пряжу, оставив хвостик в 3,5 раза длиннее окружности горловины.

Закрывать петли методом Sewn Bind Off (иглой) (<https://www.youtube.com/watch?v=GZjFzgb50Gs>)

Спрятать хвостики пряжи на ИС.

Отпарить воротник и все швы, или, по желанию, снова увлажните свитер.



