



WEIDLINGER

Модульный пуловер с текстурным узором





МАТЕРИАЛЫ

Brooklyn Tweed Arbor – 100% American Targhee Wool (145 yards/50 grams)

Укороченная версия

7 (8, 9, 11, 11) (12, 14, 15, 16) skeins

Примечание: При вязании 6-го размера используется почти 12 мотков. В зависимости от индивидуальных особенностей вязания можно рассмотреть вариант покупки дополнительного мотка пряжи.

990 (1095, 1250, 1515, 1580) (1735, 1950, 2100, 2280) ярдов пряжи *DK weight wool yarn*

Для образца использован цвет Dorado

Классическая версия

9 (10, 11, 13, 14) (15, 17, 18, 19) мотков

1240 (1370, 1555, 1805, 1940) (2115, 2365, 2540, 2745) пряжи *DK weight wool yarn*

Для образца использован цвет Arabesque

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

21 п. x 32 р. = 10 см x 10 см текстурным узором, после блокировки

СПИЦЫ

Прямые спицы и/или круговые спицы длиной 80* и круговые спицы длиной 40 см** размера, чтобы получить указанную плотность вязания

Предложенный размер: 4 мм

*Предпочитаемый вид спиц можно использовать почти для всего пуловера. Круговые спицы длиной 80 см требуются для вязания панели переда и поднятия петель для рукавов.

** вместо круговых спиц длиной 40 см можно использовать круговые спицы длиной 80 см, чтобы вязать методом

Magic Loop method окружностей маленького диаметра круг.р.

ИЗМЕРЕНИЯ

35 ½ (39 ¼, 43 ¾, 47 ½, 51 ½) (55 ¼, 59 ¾, 63 ½, 67 ½) " [90 (99.5, 111, 120.5, 131) (140.5, 152, 161.5, 171.5) см]

Dorado показан в размере 47 ½ " [120.5 см] с положительным припуском на свободное облегание 1 ½ " [39.5 см].

Arabesque показан в размере 43¾ " [111 см] с отрицательным припуском на свободное облегание 1¼ " [3 см].


ИНСТРУМЕНТЫ

Маркеры для петель, трикотажная игла с тупым острием, дополнительные круговые спицы, Т-булавки, блокировочные провода (дополнительные)

Схема: Спинка

4¾ (5½, 6½, 7½, 8¼) (9, 10, 10¾, 11½)"
12 (14, 16.5, 19, 21) (23, 25.4, 27.5, 29) cm

7¾ (8¼, 8½, 8½, 9) (9¼, 9¼, 9¾, 10)"
19.5 (21, 21.5, 21.5, 23) (23.5, 23.5, 24.5, 25.5) cm



2"
5 cm

5¾ (6, 6¾, 7¾, 8) (8¾, 9½, 10, 10¾)"
14.5 (15, 17, 19.5, 20.5) (22, 24, 25.5, 27.5) cm

Классическая версия

18 (18, 18, 18½, 18½) (18½, 19, 19, 19)"
45.5 (45.5, 45.5, 47, 47) (47, 48.5, 48.5, 48.5) cm

Укороченная версия

11½ (11½, 11½, 12, 12) (12, 12½, 12½, 12½)"
29 (29, 29, 30.5, 30.5) (30.5, 32, 32, 32) cm


18 (20, 22¼, 24¼, 26) (28, 30¼, 32¼, 34)"
45.5 (51, 56.5, 61.5, 66) (71, 77, 82, 86.5) cm



Схема: Перед

4¾ (5½, 6½, 7½, 8¼) (9, 10, 10¾, 11½)"
12 (14, 16.5, 19, 21) (23, 25.4, 27.5, 29) cm

7¾ (8¼, 8½, 8½, 9) (9¼, 9¼, 9¾, 10)"
19.5 (21, 21.5, 21.5, 23) (23.5, 23.5, 25, 25.5) cm



2"
5 cm

5¾ (6, 6¾, 7¾, 8) (8¾, 9½, 10, 10¾)"
14.5 (15, 17, 19.5, 20.5) (22, 24, 25.5, 27.5) cm

5 (5, 4½, 4¼, 4¼) (4¼, 4¼, 4¼, 3¾)"
12.5 (12.5, 14, 13.5, 13.5) (13.5, 13.5, 13.5, 9.5) cm

Классическая версия

14 (14, 14½, 15¼, 15¼) (15¼, 15¾, 15¾, 16¼)"
35.5 (35.5, 37, 38.5, 38.5) (38.5, 40, 40, 41.5) cm

Укороченная версия


7½ (7½, 8, 8¾, 8¾) (8¾, 9¼, 9¼, 9¾)"
19 (19, 20.5, 22, 22) (22, 23.5, 23.5, 25) cm

18 (20, 22¼, 24¼, 26) (28, 30¼, 32¼, 34)"
45.5 (51, 56.5, 61.5, 66) (71, 77, 82, 86.5) cm



Схема: Рукав

10½ (11½, 12¾, 15½, 15¾) (16½, 18, 18¾, 20½)"
26.5 (29, 32.5, 39.5, 40) (42, 45.5, 47.5, 52) cm



16¼ (16¼, 16½, 16¾, 16¾) (17, 17¼, 17¼, 17½)"
41.5 (41.5, 42, 42.5, 42.5) (43, 44, 44, 44.5) cm

6¾ (6¾, 7, 7¾, 8¼) (8½, 9, 9¼, 9¼)"
17 (17, 18, 19.5, 21) (21.5, 23, 23.5, 23.5) cm





WEIDLINGER

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

- Пуловер вяжется отдельными деталями прямыми рядами. Спинка вяжется сверху вниз. Для переда вяжутся 3 отдельные детали, которые соединяются вместе и затем вяжутся до нижнего края. Панели переда сшиваются друг с другом. Выполняются плечевые швы и поднимаются петли для рукавов, который вяжутся прямыми рядами к манжетам. Затем набираются петли для воротника и воротник вяжется круговыми рядами.
- Инструкции для укороченной и классической версий начинаются одинаково. С момента, когда версии начнут отличаться друг от друга, сначала будут даны инструкции к укороченной версии, затем к классической.
- При вязании используется кромочная петля *Garter Stitch Selvedge {GSS}* (см. Специальные методы).
- При вязании укороченными рядами или убавлениях в узоре следует соблюдать узор по вертикали в Рядах 5-7.
- Текстурированный узор можно вязать по схеме либо по письменной инструкции.
- Лиц.р. (с нечетным номером) схемы читать справа налево; изн.р. – слева направо.

- Символы на схеме показывают, как выглядит узор с лицевой стороны полотна. Посмотрите расшифровку обозначений как вязать данный символ в лиц.р. и изн.р.

УЗОРЫ

Текстурированный узор

Нечетное число петель; раппорт 12 рядов.

Ряд 1 (лиц.р.): Лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.): Лиц.п.

Ряд 3: Лиц.п.

Ряд 4: Изн.п.

Ряд 5: *1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до послед. петли, 1 изн.п.

Ряд 6: Повторить ряд 5.

Ряд 7: Повторить ряд 5.

Ряд 8: Изн.п.

Ряд 9: Лиц.п.

Ряд 10: Лиц.п.

Ряд 11: Лиц.п.

Ряд 12: Изн.п.

Для узора повторять с 1 – 12 ряд.

Ломаная резинка прямыми рядами

Число петель кратное 3+1 п.; раппорт 2 ряда

Ряд 1 (лиц.р.): *1 изн.п., 2 лиц.п. повторять от * до послед. петли, 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.): Лиц.п.

Повторять Ряды 1 и 2 .


Ломаная резинка круговыми рядами

Число петель кратное 3 п.; раппорт 2 круг.р.

Круг.р.1: *1 изн.п., 2 лиц.п. повторять от * до конца.

Круг.р. 2: изн.п.

Для узора повторять круг.р. 1 и 2.



СПИНКА

Набрать 91 (101, 113, 123, 133) (143, 155, 165, 175) п. методом набора петель *Long-Tail Cast On*.

Установочный ряд (изн.р.): {GSS}, лиц.п. до послед. петли, {GSS}.

Формирование плеч

Примечание: Пожалуйста, перед продолжением работы прочитайте Укороченные ряды: Wrap & Turn Method (обернуть и повернуть) (см. Специальные методы).

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): {GSS}, вязать Ряд 1 текстурного узора (см. *Узоры* или *Схему узора*), до послед. 3 (3, 4, 4, 5) (5, 6, 7, 7) п., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 2 (изн.р.): Вязать Ряд 2 текстурного узора до послед. 3 (3, 4, 4, 5) (5, 6, 6, 7) п., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 3: Вязать след. ряд текстурного узора до 3 (3, 4, 4, 5) (5, 6, 6, 7) п. перед обернутой петлей предыдущего лиц.р., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 4: Вязать след. ряд текстурного узора до 3 (3, 4, 4, 5) (5, 6, 6, 7) п. перед обернутой петлей предыдущего изн.р., обернуть и повернуть; Повторить Укороченные ряды 3 и 4 еще 6 (3, 5, 1, 4) (1, 2, 6, 2) раз.

Только размеры 39 ¼, 43 ¾, 47 ½, 51 ½, 55 ¼, 59 ¾, 67 ½"

Укороченный ряд 5: Вязать след. ряд текстурного узора до - (4, 5, 5, 6) (6, 7, -, 8) п. перед обернутой петлей предыдущего лиц.р., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 6: Вязать след. ряд текстурного узора до - (4, 5, 5, 6) (6, 7, -, 8) п. перед обернутой петлей предыдущего изн.р., обернуть и повернуть; Повторить Укороченные ряды 5 и 6 еще - (2, 0, 4, 1) (4, 3, -, 3) раз.

Для всех размеров

След. ряд (лиц.р.): Вязать Ряд 5 текстурного узора до послед. петли, скрывая обертки, как указано в *Специальных методах*, {GSS}.

След. ряд (изн.р.): {GSS}, вязать ряд 6 текстурного узора до послед. петли, скрывая обертки, {GSS}.

Вязать прямо в установленном порядке до тех пор, пока высота работы не составит 5 ¾ (6, 6 ¾, 7 ¾, 8) (8 ¾, 9 ½, 10, 10 ¾)" от наборного ряда петель вдоль внешних краев.

Формирование пройм

Методом набора петель *Knitted Cast On* (см. *Специальные методы*), набрать 2 п. в начале след. 2 рядов. [95 (105, 117, 127, 137) (147, 159, 169, 179) п.]

Только укороченная версия

Вязать прямо в установленном порядке, провязывая кром.п. {GSS} с обеих сторон, до тех пор, пока высота работы не составит 9 ½ (9 ½, 9 ½, 10, 10) (10, 10 ½, 10 ½, 10 ½)" от наборного ряда петель для проймы или на 2" меньше, чем желаемая длина, закончить изн.р.

Только классическая версия

Вязать прямо в установленном порядке, провязывая кром.п. {GSS} с обеих сторон, до тех пор, пока высота работы не составит 16 (16, 16, 16 ½, 16 ½) (16

½, 17, 17, 17) от наборного ряда петель для проймы или на 2" меньше, чем желаемая длина, закончить изн.р.

Для обеих версий

Нижняя планка

Ряд 1 (лиц.р.): {GSS}, 1 (0, 0, 1, 1) (0, 0, 1, 1) лиц.п., вязать Ряд 1 Ломаной резинки прямыми рядами до послед. 2 (1, 1, 1, 2) (1, 1, 1, 2) п., 1 (0, 0, 0, 1) (0, 0, 0, 1) лиц.п., {GSS}

Ряд 2 (изн.р.): {GSS}, вязать ряд 2 Ломаной резинки прямыми рядами до послед. петли, {GSS}.

Повторить ряды 1 и 2 еще 7 раз.

Все петли закрыть. Рекомендуется закрыть петли методом *Sewn Bind Off* (см. *Специальные методы*).



ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДА

Набрать 21 (21, 19, 17, 17) (17, 17, 17, 15) п. методом *Long-Tail Cast On*.

Установочный ряд (изн.р.): Лиц.п.
Вязать текстурным узором 2 ряда.

След. ряд (лиц.р.): Методом набора петель *Knitted Cast On* набрать 30 (32, 36, 40, 42) (46, 50, 52, 56) п.; вязать след. ряд текстурного узора, включая новые петли в узор.

[51 (53, 55, 57, 59) (63, 67, 69, 71) п.]

Вязать 1 ряд (изн.р.).

Формирование плеча

Ряд с прибавлением для плеча (лиц.р.): 1 лиц.п., M1R, вязать в установленном порядке до конца. (1 п. прибавлена)

Повторить *Ряд с прибавлением для плеча* в каждом 4-м (4-м, 6-м, 6-м, 6-м) (8-м, 8-м, 8-м, 10-м) ряд еще 5 (8, 2, 6, 9) (2, 6, 9, 2) раз, затем в каждом 2-м (2-м, 4-м, 4-м, 4-м) (6-м, 6-м, 6-м, 8-м) ряду еще 5 (2, 8, 4, 1) (8, 4, 1, 8) раз.

После завершения этой секции *Ряд с прибавлением для плеча* будет провязан в общей сложности 11 раз. Теперь у Вас на спицах 62 (64, 66, 68, 70) (74, 78, 80, 82) п.

Вязать 1 ряд (изн.р.).

Кайма

При необходимости перейти на спицы длиной 80 см.

Ряд 1 (лиц.р.): Лиц.п. до послед. петли, M1L, поместить маркер, 1 лиц.п., поместить маркер, M1-BL, повернуть работу на 90 градусов и поднять и провязать лиц.п. 24 (28, 33, 38, 42) (46, 52, 56, 60) п. вдоль нижнего края панели. [88 (94, 101, 108, 114) (122, 132, 138, 144) п.]

Ряд 2 (изн.р.): Лиц.п.

Ряд 3: Лиц.п. до маркера, M1L, маркер переснять, 1 лиц.п., маркер переснять, M1R, лиц.п. до конца. (2 п. прибавлено)

Ряд 4: 1 лиц.п., изн.п. до послед. петли, 1 лиц.п.
Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз. [92 (98, 105, 112, 118) (126, 136, 142, 148) п.]

Вязать лиц.п. 2 ряда, удаляя маркеры.

Начиная с противоположного конца от рабочей пряжи, поместить 27 (31, 36, 41, 45) (49, 55, 59, 63) п. нижнего края панели на держатель для петель или ненужную пряжу.

Закрыть оставшиеся петли как лиц.п. Рекомендуется закрыть петли обычным способом, чтобы в дальнейшем сформировался декоративный край.

ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДА

Набрать 21 (21, 19, 17, 17) (17, 17, 17, 15) п. методом *Long-Tail Cast On*.

Установочный ряд (изн.р.): Лиц.п.

Вязать текстурным узором 3 ряда.

След. ряд (изн.р.): Методом набора петель *Knitted Cast On* набрать 30 (32, 36, 40, 42) (46, 50, 52, 56) п.; вязать след. ряд текстурного узора, включая новые петли в узор. [51 (53, 55, 57, 59) (63, 67, 69, 71) п.]

Формирование плеча

Ряд с прибавлением для плеча (лиц.р.): Вязать в установленном порядке до послед. петли, M1L, 1 лиц.п. (1 п. прибавлена)

Повторить *Ряд с прибавлением для плеча* в каждом 4-м (4-м, 6-м, 6-м, 6-м) (8-м, 8-м, 8-м, 10-м) ряду еще 5 (8, 2, 6, 9) (2, 6, 9, 2) раз, затем в каждом 2-м (2-м, 4-м, 4-м, 4-м) (6-м, 6-м, 6-м, 8-м) ряду еще 5 (2, 8, 4, 1) (8, 4, 1, 8) раз.

После завершения этой секции *Ряд с прибавлением для плеча* будет провязан в общей сложности 11 раз. Теперь у Вас на спицах 62 (64, 66, 68, 70) (74, 78, 80, 82) п.

Вязать 1 ряд (изн.р.).

Кайма

При необходимости перейти на спицы длиной 80 см. Нить обрезать. Концы пряжи находятся в углу края детали с открытыми петлями и нижнего края.

Установочный ряд (лиц.р.): С лицевой стороны работы, начинаясь с лицевой стороны, по нижнему краю (сразу за рядом с наборным рядом петель), поднять и провязать лиц.п. 24 (28, 33, 38, 42) (46, 52, 56, 60) п. вдоль нижнего края детали, M1-BL, поместить маркер, повернуть работу на 90 градусов, чтобы вязать по краю с открытыми петлями, 1 лиц.п., поместить маркер, M1R, лиц.п. до конца. [88 (94, 101, 108, 114) (122, 132, 138, 144) п.]

Ряд 1 (изн.р.): Лиц.п.

Ряд 2: Лиц.п. до маркера, M1L, маркер переснять, 1 лиц.п., маркер переснять, M1R, лиц.п. до конца. (2 п. прибавлено)

Ряд 3: 1 лиц.п., изн.п. до послед. петли, 1 лиц.п.

Повторить *ряды 2 и 3* еще 1 раз. [92 (98, 105, 112, 118) (126, 136, 142, 148) п.]

Вязать лиц.п. 3 ряда, удаляя маркеры.

С противоположного от рабочей пряжи конца, поместить 27 (31, 36, 41, 45) (49, 55, 59, 63) п. нижнего края на держатель для петель или ненужную пряжу. Закрывать оставшиеся петли как лиц.п. Рекомендуется закрыть петли обычным способом, чтобы в дальнейшем сформировался декоративный край.

ПЕРЕД

Набрать 43 (45, 47, 47, 49) (51, 51, 53, 55) п. любым методом на Ваш выбор. Рекомендуется метод набора петель *Long-Tail Cast On*.

Формирование правой стороны горловины

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): 2 (2, 2, 1, 1) (1, 1, 1, 1) лиц.п., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 2 (изн.р.): Изн.п. до конца.

Укороченный ряд 3: Лиц.п. до обернутой петли, скрыть обернутую петлю, 1 (1, 1, 1, 0) (1, 0, 0, 0) лиц.п., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 4: Изн.п. до конца.

Повторить *Укороченные ряды 3 и 4* еще 5 (4, 6, 6, 0) (7, 1, 0, 2) раз.

Только размеры 39 1/4, 51 1/2, 59 3/4, 63 1/2, 67 1/2 "

Укороченный ряд 5: Лиц.п. до обернутой петли, скрыть обернутую петлю, - (2, -, -, 1) (-, 1, 1, 1) лиц.п., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 6: Изн.п. до конца.

Повторить *Укороченные ряды 5 и 6* еще - (0, -, -, 6) (-, 6, 7, 6) раз.

Для всех размеров

Вязать 1 ряд лиц.п., скрывая обертки петель.

Формирование левой стороны горловины

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 2 (2, 2, 1, 1) (1, 1, 1, 1) изн.п., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): Лиц.п. до конца.

Укороченный ряд 3: Изн.п. до обернутой петли, скрыть обернутую петлю, 1 (1, 1, 1, 0) (1, 0, 0, 0) лиц.п., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 4: Лиц.п. до конца.

Повторить *Укороченные ряды 3 и 4* еще 5 (4, 6, 6, 0) (7, 1, 0, 2) раз.



Только размеры 39 ¼, 51 ½, 59 ¾, 63 ½, 67 ½"

Укороченный ряд 5: Изн.п. до обернутой петли, скрыть обернутую петлю, (2, -, -, 1) (-, 1, 1, 1) изн.п., обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 6: Лиц.п. до конца.

Повторить *Укороченные ряды 5 и 6* еще - (0, -, -, 6) (-, 6, 7, 6) раз.

Для всех размеров

Вязать 1 ряд изн.п., скрывая обернутые петли.

Центральная панель

Начать вязать текстурным узором. Вязать прямо до тех пор, пока высота работы не составит 12 ½ (12 ¾, 13 ¼, 13 ½, 14) (14 ¾, 15 ½, 15 ¾, 16 ¼)" от наборного ряда петель вдоль внешнего края панели, закончить изн.р.

Примечание: Внешний край центральной панели должен быть такой же длины, как длина края с закрытыми петлями левой и правой панелей переда.

Поместить отложенные петли нижнего края левой панели на дополнительные спицы.

Соединительный ряд 1 (лиц.р.): Вязать в установленном порядке до послед. петли; провязать вместе лиц.п. 1-ю петлю левой панели и последнюю петлю центральной панели, вязать в установленном порядке до послед. петли, {GSS}. [69 (75, 82, 87, 93) (99, 105, 111, 117) п.]

Поместить отложенные петли нижнего края правой панели на дополнительные спицы.

Соединительный ряд 2 (изн.р.): {GSS}, вязать в установленном порядке до послед. петли; провязать вместе изн.п. (SSP) 1-ю п. правой панели и послед. петлю центральной панели, вязать в установленном порядке до послед. петли {GSS}. [95 (105, 117, 127, 137) (147, 159, 169, 179) п.]

Только укороченная версия

Вязать прямо узорами в установленном порядке, провязывая с обеих сторон кром.п. {GSS}, до тех пор, пока высота работы не составит 9 ½ (9 ½, 9 ½, 10, 10) (10, 10 ½, 10 ½, 10 ½)" от наборного ряда петель для проймы или на 2" меньше, чем желаемая длина, закончить изн.р.

Только классическая версия

Вязать прямо узорами в установленном порядке, провязывая с обеих сторон кром.п. {GSS}, до тех пор, пока высота работы не составит 16 (16, 16, 16 ½, 16 ½) (16 ½, 17, 17, 17)" от наборного ряда петель для проймы, или на 2" меньше, чем желаемая длина, закончить изн.р.

Для обеих версий

Нижний край

Ряд 1 (лиц.р.): {GSS}, 1 (0, 0, 1, 1) (0, 0, 1, 1) лиц.п., вязать Ряд 1 Ломаной резинки прямыми рядами до послед. 2 (1, 1, 1, 2) (1, 1, 1, 2) п., 1 (0, 0, 0, 1) (0, 0, 0, 1) лиц.п., {GSS}

Ряд 2 (изн.р.): {GSS}, вязать ряд 2 Ломаной резинки прямыми рядами до послед. петли, {GSS}.

Повторить *ряды 1 и 2* еще 7 раз.

Все петли закрыть, рекомендуется закрыть петли методом *Sewn Bind Off*.

Выполнить влажную блокировку переда и спинки по окончательным измерениям, выравнивая центральную панель переда с краями с закрытыми петлями левой и правой панелей.

Дать деталям высохнуть, затем аккуратно пришить правую и левую панели переда к боковым краям центральной панели, при этом край с закрытыми петлями боковых панелей должен быть сверху. Рекомендуется использовать комбинацию матрасного шва по боковым сторонам центральной панели и шва «вперед иголку» вдоль боковых панелей. (На фото ниже пряжа для сшивания показана в контрастном цвете только для наглядности).



Выполнить плечевые швы методом [Top-to-Top Seaming Method](#).



РУКАВА (ВЯЗАТЬ 2)

Круговыми спицами длиной 80 см и с лицевой стороны, начиная от правого края проймы, поднять и провязать лиц.п. 18 (20, 22, 27, 27) (28, 31, 32, 35) п., поместить маркер, поднять и провязать лиц.п. 9 (10, 11, 13, 14) (15, 16, 17, 18) п., поднять 1 п. из плечевого шва, поднять и провязать лиц.п. 9 (10, 11, 13, 14) (15, 16, 17, 18) п., поместить маркер, поднять и провязать лиц.п. 18 (20, 22, 27, 27) (28, 31, 32, 35) п. по левому краю проймы.

[55 (61, 67, 81, 83) (87, 95, 99 107) п. на спицах; 19 (21, 23, 27, 29) (31, 33, 35, 37) п. между маркерами.

Формирование оката рукава

Установочный укороченный ряд (изн.р.): Лиц.п. до второго маркера, удалить маркер, обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): Вязать Ряд 1 текстурного узора до маркера, удалить маркер, обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 2: Вязать след. ряд текстурного узора до обернутой петли, скрыть обернутую петлю, обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 3: Вязать след. ряд текстурного узора до обернутой петли, скрыть обернутую петлю, обернуть и повернуть;

Повторить *Укороченные ряды 2 и 3* еще 4 (4, 5, 7, 6) (6, 8, 8, 9) раза.

[осталось по 12 (14, 15, 18, 19) (20, 21, 22, 24) п. не обернутых петель с каждой стороны]

След. ряд (изн.р.): Вязать в установленном порядке до послед. петли, скрывая обернутые петли, {GSS}.

След. ряд (лиц.р.): {GSS}, вязать в установленном порядке до послед. петли, скрывая обернутые петли, {GSS}.

Вязать как установлено 9 (9, 7, 5, 5) (5, 3, 5, 5) рядов, закончить изн.р.

Формирование рукава

Ряд с убавлениями для рукава (лиц.р.): {GSS}, 2 п. вместе лиц.п., вязать в установленном порядке до послед. 3 п., SSK, {GSS}. (2 п. убавлено)

Повторить *Ряд с убавлениями для рукава* в каждом 12-м (10-м, 8-м, 6-м, 6-м) (6-м, 6-м, 6-м, 6-м) ряду еще 4 (1, 10, 17, 17) (16, 12, 9, 2) раза, затем в каждом 10-м (8-м, 6-м, 4-м, 4-м) (4-м, 4-м, 4-м, 4-м) ряду 5 (11, 4, 2, 2) (4, 11, 15, 26) раз.

После завершения этой секции *Ряд с убавлениями для рукава* будет провязан в общей сложности 10 (13, 15, 20, 20) (21, 24, 25, 29) раз.

35 (35, 37, 41, 43) (45, 47, 49, 49) п. осталось.

Вязать прямо, пока длина рукава не составит 14 ½ (14 ½, 14 ¾, 15, 15) (15 ¼, 15 ½, 15 ½, 15 ¾)” от подмышки, или на 1 ¾” меньше, чем желаемая длина, закончить изн.р.

Манжета

Ряд 1 (лиц.р.): {GSS}, 0 (0, 1, 0, 1) (1, 0, 1, 1) лиц.п., вязать Ряд 1 Ломаной резинки прямыми рядами до послед. 1 (1, 2, 1, 2) (1, 1, 2, 2) п., 0 (0, 1, 0, 1) (0, 0, 1, 1) лиц.п., {GSS}

Ряд 2 (изн.р.): {GSS}, вязать ряд 2 Ломаной резинки прямыми рядами до послед. петли, {GSS}.

Повторить *ряды 1 и 2* еще 6 раз.

Все петли закрыть, рекомендуется закрыть петли методом *Sewn Bind Off*.

ОКОНЧАНИЕ

Воротник


Круговыми спицами длиной 40 см и с лицевой стороны, начиная от центра спинки, поднять и провязать лиц.п. 20 (21, 22, 22, 23) (24, 24, 25, 26) п. до левого плечевого шва; поднять и провязать лиц.п. 43 (44, 48, 48, 49) (50, 50, 54, 55) п. переда до правого плечевого шва; поднять и провязать лиц.п. 21 (22, 23, 23, 24) (25, 25, 26, 27) п. до центра спинки. Поместить маркер для начала круг.р. и соединить петли в круг.р. [84 (87, 93, 93, 96) (99, 99, 105, 108) п.]

Вязать *Ломаной резинкой круговыми рядами* 11 круг.р.

Закрывать все петли любым эластичным методом, рекомендуется использовать метод *Sewn Bind Off*.

Выполнить влажную блокировку по окончательным измерениям. Выполнить боковые швы и швы рукавов используя матрасный шов, аккуратно закрепить концы нитей.

Схема узора



-  Лиц.п.
Лиц.п. в лиц.р., изн.п. в изн.р.
-  Изн.п.
Изн.п. в лиц.р., лиц.п. в изн.р.
-  Раппорт

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

{GSS} Кромочная петля платочной гладью – 1-ю и послед. петли каждого ряда вязать лиц.п.

Укороченные ряды: Wrap & Turn (обернуть и повернуть)

Во всех рядах

Снять след. петлю на правую спицу; если рабочая пряжа спереди, то протянуть пряжу назад; если рабочая пряжа сзади, то протянуть пряжу вперед; снять петлю обратно на левую спицу.

Повернуть работу, чтобы вязать след. ряд, если след. петля лиц.п., то протянуть пряжу назад, если след. петля изн.п., то протянуть пряжу вперед; при вязании след. петли пряжу держать натянутой.

При необходимости провязать обернутую петлю в последующих рядах:

Чтобы скрыть обернутую изн.п. в лиц.р.: снять обернутую петлю на правую спицу, ввести левую спицу в обертку и поместить ее на правую спицу, снять

петлю и обертку обратно на левую спицу и провязать их вместе изн.п.

Чтобы скрыть обернутую лиц.п. в лиц.р.: ввести правую спицу в обертку и затем в обернутую петлю, провязать их вместе лиц.п.

Чтобы скрыть обернутую лиц.п. в изн.р.: наклонить левую спицу вниз и поднять заднюю часть обертки на левую спицу, затем провязать обернутую петлю и обертку вместе лиц.п.

Скрыть обернутую изн.п. на изн.р.: Ввести правую спицу под обертку сзади, под обертку, затем в обернутую петлю, затем провязать их вместе изн.п.

Knitted Cast On

Сделать скользящий узел на левую спицу, ввести правую спицу в узел и провязать новую лиц.п.

Поместить новую петлю на левую спицу. *Ввести правую спицу в новую петлю на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы как при вязании лиц.п. и вытянуть петлю, поместить эту новую петлю на левую спицу; повторять от * до тех пор, пока не будет набрано требуемое количество петель. После последней набранной петли, снять послед. петлю как изн.п. на правую спицу, протянуть рабочую пряжу между спицами вперед, вернуть послед. петлю на левую спицу и рабочую пряжу натянуть. Меняя таким образом расположение рабочей пряжи формируется более аккуратный край в конце Вашего наборного ряда петель.

Используйте этот метод для набора петель на протяжении всей работы, пропуская формирование скользящего угла и начиная от *.

Sewn Bind Off (Elizabeth Zimmermann's method)

Это метод закрытия петель для которого используется трикотажная игла и длинный конец нити. Это - наш предпочитаемый метод, когда необходимо получить очень эластичный край с закрытыми петлями.

Обрезать рабочую нить, оставив конец по крайней мере в три раза длиннее, чем длина края, который будет закрыт. Продеть конец нити в трикотажную иглу и выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Ввести кончик иглы в первые 2 п. на левой спице как при вязании изн.п. и протянуть через них нить, оставляя эти 2 п. на левой спице.

Шаг 2: Ввести кончик иглы в 1-ю п. на левой спице как при вязании лиц.п. и снять эту петлю со спицы. Протянуть конец нити. 1 п. будет закрыта.

Примечание: В процессе работы обращайтесь внимание на степень эластичности края с закрытыми петлями.

Если это нужно получить более эластичный край, то при закрытии петель затягивать нить менее туго. Если край слишком свободный, то затягивать нить более туго.

Повторять Шаги 1 и 2 до тех пор, пока на левой спице не останется 1 петля. Снять оставшуюся петлю со спицы (она уже закреплена рабочей пряжей) и аккуратно затяните нить. Незаметно закрепить конец нити с изнаночной стороны работы.

Влажная блокировка

Наполнить емкость холодной водой, добавить небольшое количество мягкого средства для мытья посуды или стирки изделий из шерсти. Погрузите изделие в воду, осторожно под водой его помять, чтобы удалить оставшиеся пузырьки воздуха. Оставить на 10 минут, чтобы вода полностью пропитала изделие.

Воду слить. Если Вы использовали средство для посуды (вместо средства для стирки шерсти), то при необходимости прополощите изделие еще 1 или 2 раза, чтобы удалить остатки мыла. Никогда не стирайте под проточной водой (непосредственно под струей воды).

Без выкручивания отжать из изделия лишнюю воду. Поместить изделие между двумя чистыми полотенцами банными полотенцами, скрутить в рулон (стиль "burrito") и с силой его помять. Это поможет удалить лишнюю влагу из изделия. Убрать полотенца, изделие должно быть не мокрым, а влажным.

На доске для блокировки или другой ровной поверхности приколоть изделие булавками по размерам выкройки. Использование большого количества Т-булавок позволит придать изделию желаемую форму. Изделие оставить в заблокированном виде до полного высыхания. Расправляйте все возникающие во время сушки складки.

АББРЕВИАТУРА

M1-BL – Сделать 1 обратную петлю: Сделать 1 тугую обратную петлю на правую спицу (1 петля прибавлена)

M1L (прибавить 1 п. с наклоном влево) - Кончиком левой спицы поднять нить между только что провязанной петлей (ниже 1-й п. на правой спице) и 1-й п. на левой спице движением спереди назад и провязать образовавшуюся петлю лиц.п. за заднюю стенку. (1 п. прибавлена)

M1R (прибавить 1 п. с наклоном вправо) - Кончиком левой спицы поднять нить между только что провязанной петлей (ниже 1-й п. на правой спице) и 1-й п. на левой спице движением сзади вперед и провязать образовавшуюся петлю лиц.п. за переднюю стенку. (1 п. прибавлена)

SSK (модифицированная убавка) – снять 1 п. с левой спицы на правую как при вязании лиц.п., поместить петлю обратно на левую спицу не меняя ее новой ориентации и провязать 2 п. на левой спице вместе лиц.п. за задние стенки. (1 п. убавлена с наклоном влево)

SSP – нить перед работой, друг за другом 2 петли с левой спицы как при вязании лиц.п., затем накинуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации, и провязать их вместе изн.п. за задние стенки (1 п. убавлена с наклоном влево)